

Verbatim szöveget így jeleníthetünk meg:

1. `\verb*|verbatim_ szöveg|`
2. `\verb|verbatim szöveg|`
3. `\begin{verbatim}`  
`verbatim szöveg`  
`\end{verbatim}`
4. `\begin{verbatim*}`  
`verbatim_ szöveg`  
`\end{verbatim*}`

#### 1. kód. Egy Delphi kód

```

1  unit Unit10; // MONTE-CARLO
2
3  interface
4
5  uses
6    Windows, Messages, SysUtils, Variants,
7      ↪ Classes, Graphics,
8      Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls
9      ↪ , math;
10
11 type
12   TForm10 = class(TForm)
13     Panel1: TPanel;
14     Button1: TButton;
15     Button2: TButton;
16     Button5: TButton;
17     Button6: TButton;
18     Label1: TLabel;
19     Label2: TLabel;
20     Label3: TLabel;
21     Label4: TLabel;
22     procedure Button6Click(Sender: TObject);
23     procedure Button5Click(Sender: TObject);
24     procedure Button1Click(Sender: TObject);
25     procedure kezdet(Sender: TObject);
26     procedure Button2Click(Sender: TObject);
27 private
28   { Private declarations }
29     procedure Torles;
30     procedure TengelyX;
31     procedure TengelyY;
32     procedure BeosztasX(i: real);

```

```

31     procedure PirosPont(a,b:real);
32     procedure KekPont(a,b:real);
33     procedure fuggvenyabra;
34     function fuggveny(t:real):real;
35     function primitivfgv(t:real):real;
36     procedure ertekkeszlet;
37     public
38     { Public declarations }
39     end;
40
41 var
42     Form10: TForm10;
43     x1,x2,y1,y2:real;
44     pontszam,gyak:integer;
45
46 implementation
47
48 uses Unit1, Unit11;
49
50 {$R *.dfm}
51
52 // Kezdet
53 procedure TForm10.kezdet(Sender: TObject);
54 begin
55     panel1.Left:=trunc((screen.Width-panel1.Width)
56         ↪ /2);
57     button1.Top:=screen.Height-30;
58     button2.Top:=screen.Height-30;
59     button5.Top:=screen.Height-30;
60     button6.Top:=screen.Height-30;
61     label1.Top:=5;
62     label2.Top:=label1.Top+label1.height+5;
63     label3.Top:=label2.Top+label2.height+5;
64     label4.Top:=screen.Height-25;
65     button1.Enabled:=true;
66     button2.Enabled:=false;
67     button5.Enabled:=true;
68     button6.Enabled:=true;
69     end;
70
71 // Kilépés
72 procedure TForm10.Button6Click(Sender: TObject
73     ↪ );
74 begin
75     form1.Close;
76     end.

```